Einrichtung Ihres Microsoft Outlook unter Windows

Im folgenden Dokument erhalten Sie eine Einleitung zum Versenden und Empfangen Ihrer 3-Emails über Microsoft Outlook 2010 unter Windows .
In wenigen Schritten können Sie Ihre Kommunikation noch einfacher und flexibler gestalten.
Vorraussetzung für das Versenden und Empfangen ist, dass Sie schon über eine gültige 3 Emailadresseverfügen.
Sollte dies nicht der Fall sein, registrieren Sie sich bitte kostenfrei unter www.drei.at .
Öffnen Sie ihr Microsoft Outlook 2010 unter Start > Programme > Microsoft Office > Microsoft Outlook 2010.
Falls Sie noch kein Emailkonto eingerichtet haben, erscheint folgendes Fenster und es öffnet sich automatisch der Einrichtungsassistent.

Sollten Sie schon ein Konto eingerichtet haben, starten Sie den Einrichtungsassistenten unter Datei > Informationen > Konto hinzufügen.



Bitte den Punkt auf Servereinstellungen oder zusätzliche Servertypen manuell konfigurieren setzen.



Im nachfolgenden die Auswahl Internet E-Mail wählen.



Vervollständigen Sie im nachfolgenden Fenster die fehlenden Angaben.



Ihr Name: Dieser Name wird bei ausgehenden E-Mails im „Von“ Feld angezeigt.

E-Mailadresse: Hier die E-Mailadresse eintragen, welche Sie sich bei der Registrierung auf www.drei.at vergeben haben.

Eingangsserver: imap.drei.at

Ausgangsserver: smtp.drei.at

Benutzername: Hier die E-Mailadresse eintragen, welche Sie sich bei der Registrierung auf www.drei.at vergeben haben.

Kennwort: Hier das Passwort eingeben, welches Sie sich bei der Registrierung auf www.drei.at vergeben haben.

Wenn Sie beim Abrufen Ihrer Emails keine Kennwortabfrage wünschen, setzen Sie ein Haken bei Kennwort speichern.
Ihre Emails werden automatisch abgerufen wenn Sie Microsoft Outlook 2010 öffnen.

Achtung:

Nutzung des Postausgangsservers aus fremden Datennetzen (eine Internetverbindung die nicht von 3 bezogen wird):

Postausgangsserver: asmtp.drei.at

Benutzername: max.mustermann@drei.at (Ihre E-Mail Adresse)

Kennwort: (Ihr Passwort für Inside3)

Unter „Weiter Einstellungen“ ist folgendes hinterlegt.






Neues Konto hinzufügen
Internet-E-Mail-Einstellungen
Alle Einstellungen auf dieser Seite sind nötig, damit Ihr Konto richtig funktioniert.
Internet-E-Mail-Einstellungen
Allgemein
Gesendete Elemente
Gelöschte Elemente
Postausgangsserver
Verbindung
Erweitert
Geben Sie an, welche Art von Verbindung für E-Mail verwendet werden soll.
Verbindung
Über das lokale Netzwerk verbinden (LAN)
Mit Modem verbinden, wenn Outlook offline ist
Über Modem verbinden
Internetverbindung manuell herstellen
Modem
Die folgende DFÜ-Netzwerkverbindung verwenden:
Eigenschaften...
Hinzufügen...
OK
Abbrechen
Weitere Einstellungen
Weiter >
Abbrechen


Neues Konto hinzufügen
Internet-E-Mail-Einstellungen
Alle Einstellungen auf dieser Seite sind nötig, damit Ihr Konto richtig funktioniert.
Internet-E-Mail-Einstellungen
Allgemein
Gesendete Elemente
Gelöschte Elemente
Postausgangsserver
Verbindung
Erweitert
Serveranschlussnummern
Posteingangsserver (IMAP):
143
Standard verwenden
Verwenden Sie den folgenden verschlüsselten Verbindungstyp:
Keinen
Postausgangsserver (SMTP):
25
Verwenden Sie den folgenden verschlüsselten Verbindungstyp:
Keinen
Servertimeout
Kurz
Lang
1 Minute
Ordner
Stammordnerpfad:
OK
Abbrechen
Weitere Einstellungen
Weiter >
Abbrechen

IMAP Ordner verwalten:

Gehen sie in der oberen Auswahl auf Ordner, wählen Sie das Icon IMAP-Ordner an.



Auf Abfrage klick

und die gewünschten Ordner Abonnieren.

Sie benötigen Hilfe? Rufen Sie uns unter 0660-303030 an.

Unsere Mitarbeiter im 3Service-Team freuen sich auf Ihren Anruf.

Der Inhalt dieses Dokuments dient dem Kundenservice. 3 behält sich sämtliche Rechte vor.
©Hutchison Drei Austria GmbH
Stand August 2010